

Aggiornamento Diogene Contabilità

Si consiglia di Eseguire un Backup prima di iniziare l'aggiornamento. **Chiudere tutte le postazioni di Diogene**, successivamente avviare l'aggiornamento con il doppio clic sul file dgenspCOGE.exe. Compare il seguente messaggio e **selezionare OK**.




fig.1

Verrà richiesta la posizione in cui estrarre i file necessari alla procedura di aggiornamento, come illustrato in fig.2. Mantenere come percorso C:\XUTemp, e **premere il tasto Unzip**. La procedura estrarrà un certo numero di file, **al termine premere OK.**(fig. 3)




fig.2




fig.3

E' ora possibile eseguire l'aggiornamento del programma, **selezionare il tasto "Aggiorna"**.




fig.4

Verrà richiesta la posizione della cartella Server e della cartella Client; qualora la procedura sia in grado di determinare il percorso corretto i campi risulteranno già compilati.

Se la procedura non è in grado di determinare il corretto percorso di aggiornamento della cartella server è possibile ricavarlo dalla configurazione di Diogene (Start/Avvio - Programmi - Diogene - Configurazione di Diogene).

Si rammenta che per le installazioni monoutente (stand-alone), e per la postazione server con client devono essere compilate entrambe le righe (cartella server e cartella client), mentre per le installazioni multiutente va compilata la riga client sul pc client e la riga server sul pc server.

Per le installazioni multiutente ricordarsi di aggiornare tutti i pc con Diogene installato.




fig.5 (pc SERVER con postazione client e/o STAND-ALONE (postazione singola))

Attivando 'Aggiorna tabelle contabili' viene aggiornato il piano dei conti, le causali contabili, le aliquote IVA e Comuni e Nazioni (vedi maschera in fig. 8).

Si consiglia di **selezionare** 'Compatta Database' per riorganizzare la struttura dati (da selezionare solo su pc server o postazione singola).




fig.6 pc client

E' altresì possibile qualora non risultino compilati i campi Cartella Server e/o cartella client, selezionare attraverso i tasti "puntinati" i percorsi di installazione.(fig. 7)




fig.7

Il tempo di aggiornamento dipende dal numero di aziende installate e dalle performance del pc.

Al termine della procedura viene richiesto di procedere con l'aggiornamento delle tabelle contabili (piano dei conti e causali contabili). **Cliccare 'Esegui'**




fig. 8

La maschera in fig. 9 segnala la conclusione dell'elaborazione. Viene fornito un resoconto delle operazioni, visualizzabile cliccando 'Log'. Si raccomanda di verificare la presenza di errori cercando la parola "errori" all'interno del testo (digitando ALT+Modifica e Trova oppure CTRL+T) ed eventualmente contattare il SAI. Selezionare Fine per terminare l'aggiornamento.




fig.10